



マニュアルアクセスガイド

NTTアドバンステクノロジー株式会社

商標について

本書において以下に記載された名称、およびその他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中では™、®、©マークは省略しています。

- WinActor は NTT アドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows^{※1}、Internet Explorer、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※1 Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

- その他の記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本書について

この「WinActor マニュアルアクセスガイド」（以下、本書）は、WinActor のマニュアルをお読みいただくまでの手順について説明します。

■ 本書に関する注意

- 本書および提供するソフトウェア類に付された著作権表示「Copyright © 2013-2026 NTT, Inc. & NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION」の変更、削除をすることはできません。
本書の著作権は NTT 株式会社及び NTT アドバンステクノロジー株式会社に帰属します。
- 本書では、Windows の操作方法や機能を理解されていることを前提として説明しています。本書に記載されていないことについては、Microsoft が提供しているドキュメントなどをご覧ください。

■ 本書のアイコン

本書で使用しているアイコンおよび記号の意味は、以下のとおりです。

	特に重要な情報
	本文、画面説明、操作などへの補足的な情報
	本書の他のページや他のマニュアルなどへの参照情報

目次

商標について	i
本書について	ii
目次	iv
1. マニュアルのオンラインダウンロード方法	1
2. マニュアルの保存・参照先	5

1. マニュアルのオンラインダウンロード方法

マニュアル非同梱インストーラーを使用して WinActor をインストールした場合の、マニュアルへのアクセス方法を説明します。

WinActor のマニュアル用フォルダにマニュアルが配置されていない場合に WinActor からマニュアルを開こうとすると、インターネットよりマニュアルのダウンロードを行います。

Steps

1. WinActor を起動します。
2. メニューバーの [ツール] - [オプション] からオプション画面を表示します。



3. [その他] タブの「マニュアルオンラインダウンロードを許可する（要インターネット接続）」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックしてオプション画面を閉じます。

The screenshot shows the 'オプション' (Options) dialog box with the 'その他' (Other) tab selected. The following settings are visible:

- ノード表示幅: 15
- 表示ログ行数上限: 1,000
- フォントサイズ: 12
- ☒ CSVファイル読み込み時に連続する改行文字をまとめる
- ☒ 最小化時にタスクバーにアイコンを表示する
- 古い作業ファイルの削除: 確認後に削除する
- 削除しきい値 (日): 7


A note is present: ※WinActor起動時に、削除しきい値に指定した日数以上経過した古い作業ファイルが存在する場合、設定したアクションを実行します。ユーザ自身でWinActor作業フォルダにファイルを配置したことがなければ削除して問題ありません。

The checkbox for **マニュアルのオンラインダウンロードを許可する（要インターネット接続）** is checked and highlighted with a blue box.

Buttons at the bottom: OK, キャンセル

これにより、マニュアルのオンラインダウンロードが許可されます。

4. ようこそ画面からダウンロードしたいマニュアルをクリックします。



マニュアルがダウンロードされ、表示されます。

「ハンズオンで使用する資材」などの資材を表示するリンクをクリックした際は、資材の存在するフォルダーが表示されます。




ライセンス種別がフル機能版の場合、ようこそ画面の右上にトグルボタンが表示されます。トグルボタンをクリックすることにより、下記のようなようこそ画面と表示を切り替えることができます。



下記のようなようこそ画面の場合も、「マニュアル」配下のマニュアル名をクリックすることでマニュアルのダウンロードが可能です。



以下のエラーが出てマニュアルのダウンロードに失敗した場合、マニュアルの更新情報が古くなっている可能性があります。



その場合はオプション画面の[更新]タブの「起動時にバックグラウンドで更新を確認する」にチェックを入れ、メニューバーの[ヘルプ] - [更新を確認] した上でもう一度マニュアルのリンクをクリックすることでダウンロードできます。



2. マニュアルの保存・参照先

インストールされている WinActor のタイプによって、マニュアルをダウンロードした際の保存先が異なります。

表 2-1 マニュアルのダウンロード先

インストールタイプ	ダウンロード先フォルダ	WinActor からマニュアルを開く際の参照先フォルダ
標準ユーザー版	<WinActor インストールフォルダー>%WinActor_Documents%Japanese%	(ダウンロード先と同一)
管理者版	< WinActor のユーザーフォルダー>%winactor_documents%Japanese%	< WinActor のユーザーフォルダー>%winactor_documents%Japanese% あるいは <WinActor インストールフォルダー>%WinActor_Documents%Japanese%



標準ユーザー版 WinActor がインストールされている場合は、メニューバーの「ヘルプ」 - 「バージョン情報」から表示できるバージョン情報画面に「標準ユーザ用」と表示されています。



WinActor のユーザーフォルダーはドキュメントフォルダー%WinActor%に存在します。

管理者版 WinActor の場合、以下のどちらかのフォルダー内の正しい位置に配置されていればマニュアルが表示されます。

- <WinActor インストールフォルダー>%WinActor_Documents%Japanese%
- <WinActor のユーザーフォルダー>%winactor_documents%Japanese%

管理者版 WinActor で上記両方のフォルダーにマニュアルが配置されている場合、

<WinActor のユーザーフォルダー>%winactor_documents%Japanese%
のマニュアルが優先して開かれます。



NTTアドバンステクノロジー株式会社

Copyright © 2013-2026 NTT, Inc. & NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部を無断で複写、複製することは禁じられています。
本マニュアルの内容は予告なく変更される場合があります。

WA7-AJ-20260422
