

NTT-ATの5つのビジョン。



WinActor のオンラインアップデートによる バージョンアップ手順について

2022/06/8

NTTアドバンステクノロジー株式会社

オンラインアップデートによるバージョンアップについて








オンラインアップデート機能により
WinActorの更新用インストーラーのダウンロードが可能です。

ダウンロード可能ユーザー	DLできるインストーラー
WinActor Ver.7.3.0以降をご利用中のユーザー	WinActor Ver.7.Y.Z ※2022年6月8日現在 Ver.7.4.0がDLできます。
WinActor Ver.6.3.1の標準ユーザー版(※)をご利用で WinActor Brain Cloud Library (クラウドライブラリ)に ユーザー登録をしているユーザー <u>※ご利用のバージョンやインストーラーのタイプがわからない場合は販売 店にてご確認ください</u>	WinActor Ver.6.3.2

上記以外については、ご購入いただいた販売店にてインストーラーを入手の上
バージョンアップ対応をお願いします。

Ver.7.3以降 アップデートする場合



① メニューの「更新を確認」により更新情報を確認します。

② 更新がある場合、右下の通知アイコン(ベルのマーク)に色が付きます。

③ 通知アイコンをクリックし更新内容を確認してください。雲マークをクリックするとダウンロードされます。

※ダウンロード完了後、WinActorを終了しますと、インストーラが起動します。

WinActorの本体、WebDriver、及び、ライブラリをオンラインで更新できるようになります。

メニューの「更新を確認」、または、オプション画面の設定により起動時にwinactor.bizサイトと通信し(※)、更新情報の確認を行います。環境に合わせて以下の中から更新方針を選択できます。

「自動更新」

⇒ 更新の確認後、自動的に更新

(本体更新の場合、インストーラーが起動しますので、そこでキャンセルすることもできます)

「手動更新」



⇒ 更新の確認後、通知画面(次ページ参照)より手動で更新

「更新しない」




⇒ 通知画面に更新情報を表示しない

※ プロキシ環境で利用する際はオプション画面よりプロキシサーバ設定を行ってください。

※ 起動オプション「-r」を指定し、WinActorを起動した場合は、起動時に更新情報の確認は行いません。




Ver.6.3.1からVer.6.3.2へアップデートする場合



更新あり
※クラウドライブラリに
ユーザー登録している
場合に表示



更新なし



- ① クラウドライブラリのエージェントの設定画面「更新タブ」にあるWinActorの更新確認「今すぐ確認」を実施。

※「更新の有無を自動的に確認」をチェックしている場合、更新通知がエージェント起動時に表示されます。

- ② 更新がある場合、更新通知ダイアログが表示されます。

- ③ リストからインストーラーの種類（NL版／FL版）を選択して「OK」ボタンをクリックすることで、表示されるフォルダ選択ダイアログで指定したフォルダにダウンロードされます。

※ダウンロードされるファイルは下記の名称です。
・WinActor_v632_cl_expire_20220531_30days.zip
・WinActor_v632_FL_cl.zip
インストールはユーザー様にて実施をお願いします。

【注意】標準ユーザー版の手順です。管理者版をご利用の場合は、この手順でインストーラーをダウンロードしてもアップデートできません。

未来を拓くチカラと技術。

